

Table des matières

Prusa Connect - Configuration des notifications Slack	3
Étape 1 - Introduction	4
Étape 2 - Configuration du canal Slack	5
Étape 3 - Création d'une application Slack	6
Étape 4 - Création d'un webhook	6
Étape 5 - Configuration du webhook	7
Étape 6 - Paramètres de Prusa Connect	8
Étape 7 - Configuration des types de notifications	9

Prusa Connect - Configuration des notifications Slack




help.prusa3d.com/g536178

Scannez le QR code
pour afficher la
dernière version de
ce chapitre.




ÉTAPE 1 Introduction




- ◆ Dans les étapes suivantes, nous configurerons Prusa Connect pour envoyer des notifications à votre application de messagerie Slack.
- ◆ **Slack** est une plateforme de collaboration et de messagerie téléchargeable gratuitement sur <https://slack.com/> et qui fonctionne sur toutes les principales plates-formes informatiques et téléphoniques.
- ◆ Si vous êtes nouveau sur Slack ; inscrivez-vous, créez et **configurez d'abord un espace de travail**. Vous pouvez le faire sur Slack.com.

ÉTAPE 2 Configuration du canal Slack




- Pour commencer, nous devons sélectionner un **canal** où les notifications seront envoyées.
- Si vous avez récemment commencé à utiliser Slack et créé un nouvel espace de travail, un canal a également été automatiquement créé.
- Si vous utilisez déjà Slack, vous avez la possibilité d'utiliser un canal existant ou d'en créer un nouveau.
 - Pour créer un nouveau canal, accédez au menu de gauche, cliquez sur **En savoir plus > Votre organisation > Canaux**
 - Ensuite, cliquez sur **Créer un canal** et procédez à sa configuration.

ÉTAPE 3 Création d'une application Slack




- 🟢 Visitez <https://api.slack.com/apps> et sélectionnez **Créer une Application**.
- 🟢 Sélectionnez **À partir de zéro**.
- 🟠 Ajoutez un **nom** pour votre nouvelle application, sélectionnez votre **espace de travail** et cliquez sur **Créer l'Application**.

ÉTAPE 4 Création d'un webhook




- 🟢 Sur la page Informations de base, ouvrez **Webhooks entrants**
- 🟢 Positionnez l'option **Activer les webhooks entrants** sur **ON**
- 🟠 Sélectionnez **Ajouter un nouveau webhook à l'espace de travail**
- 📘 Pour plus d'informations sur les Webhooks, visitez : <https://api.slack.com/messaging/webhooks>

ÉTAPE 5 Configuration du webhook



- 🟠 Sélectionnez un canal sur lequel vous souhaitez recevoir les notifications.
- 🟢 Cliquez sur **Autoriser**.
- 🟠 Copiez l'**URL du webhook** nouvellement créé dans votre presse-papiers.

ÉTAPE 6 Paramètres de Prusa Connect



- Visitez le site [Connect.Prusa3D.com](https://connect.prusa3d.com) et assurez-vous que vous êtes connecté.
- Cliquez sur les **Notifications (icône de cloche)** dans le coin supérieur droit et accédez aux **Paramètres**.
- Dans la section Configuration des canaux, sélectionnez l'onglet **Slack**.
- Collez l'**URL du Webhook** du presse-papiers dans la fenêtre **URL du point de terminaison**.
- Cliquez sur **Enregistrer comme nouveau**.
- Après l'enregistrement, une coche à gauche devrait apparaître et la notification de test initiale sera envoyée pour confirmer son fonctionnement.
